



## IP-Adressen automatisch vom Router beziehen (Windows)

Dieses Dokument erklärt in einer Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie Windows so konfigurieren, dass es die IP-Adresse automatisch vom Router bezieht.

Die für die verschiedenen Windows-Versionen erforderlichen Schritte werden in separaten Abschnitten dargestellt:

- Windows 95 / 98 / ME
- Windows 2000
- Windows XP



## Windows 95 / 98 / ME


- 1 Wählen Sie  
[Start]  
→ [Einstellungen]  
→ [Systemsteuerung]

Doppelklicken Sie das  
Symbol [Netzwerk].



- 2 In den Eigenschaften der  
Netzwerkumgebung  
wählen Sie bitte den  
**TCP/IP Protokoll** Eintrag,  
der an Ihre Netzwerkkarte  
gebunden ist.

Klicken Sie dann auf die  
Schaltfläche  
[Eigenschaften].



**NETGEAR Deutschland GmbH**


Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY  
Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10  
<http://www.netgear.de>



- 3 Die TCP/IP Eigenschaften werden angezeigt.

Wählen Sie den Reiter **[IP-Adresse]**.

Markieren Sie die Option **[IP-Adresse automatisch beziehen]**.





## Windows 2000

- 1 Wählen Sie  
[Start]  
→ [Einstellungen]  
→ [Systemsteuerung]  
→ [Netzwerk- und  
DFÜ-  
Verbindungen]

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre LAN-Verbindung und wählen Sie [Eigenschaften].






# NETGEAR

Everybody's connecting.

- 2 In den Eigenschaften der LAN-Verbindungen wählen Sie bitte den Eintrag **[Internetprotokoll (TCP/IP)]**.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **[Eigenschaften]**.



**NETGEAR Deutschland GmbH**

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>



- 3** Die TCP/IP Eigenschaften werden angezeigt.

Markieren Sie die Option **[IP-Adresse automatisch beziehen]**.

**Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)** [?] [X]

Allgemein

IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.

IP-Adresse automatisch beziehen

Folgende IP-Adresse verwenden:

IP-Adresse: [ . . . ]

Subnetzmaske: [ . . . ]

Standardgateway: [ . . . ]

DNS-Serveradresse automatisch beziehen

Folgende DNS-Serveradressen verwenden:

Bevorzugter DNS-Server: [ . . . ]

Alternativer DNS-Server: [ . . . ]

Erweitert...

OK Abbrechen




## Windows XP

- 1 Wählen Sie  
[Start]  
→ [Einstellungen]  
→ [Systemsteuerung]

Klicken Sie auf  
[Netzwerk- und  
Internetverbindungen].



- 2 Klicken Sie auf  
[Netzwerkverbindungen]






# NETGEAR


Everybody's connecting.

- 3** Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre LAN-Verbindung und wählen Sie **[Eigenschaften]**.



- 4** In den Eigenschaften der LAN-Verbindungen wählen Sie bitte den Eintrag **[Internetprotokoll (TCP/IP)]**.

Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **[Eigenschaften]**.



**NETGEAR Deutschland GmbH**

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>



# NETGEAR

Everybody's connecting.

- 5 Die TCP/IP Eigenschaften werden angezeigt.

Markieren Sie die Option **[IP-Adresse automatisch beziehen]**.

The screenshot shows the 'Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)' dialog box. The 'Allgemein' tab is active. The text reads: 'IP-Einstellungen können automatisch zugewiesen werden, wenn das Netzwerk diese Funktion unterstützt. Wenden Sie sich andernfalls an den Netzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu beziehen.' Below this, there are two radio button options. The first is 'IP-Adresse automatisch beziehen', which is selected. The second is 'Folgende IP-Adresse verwenden:', which is unselected. Under the second option, there are three input fields: 'IP-Adresse:', 'Subnetzmaske:', and 'Standardgateway:'. Below these, there are two more radio button options. The first is 'DNS-Serveradresse automatisch beziehen:', which is selected. The second is 'Folgende DNS-Serveradressen verwenden:', which is unselected. Under the second option, there are two input fields: 'Bevorzugter DNS-Server:' and 'Alternativer DNS-Server:'. At the bottom right of the dialog, there is an 'Erweitert...' button. At the very bottom, there are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

NETGEAR Deutschland GmbH

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>



# NETGEAR™

Everybody's connecting.

© 2002 NETGEAR Deutschland GmbH.

Alle Rechte vorbehalten.

Eine Vervielfältigung, Reproduktion, Publikation oder Veröffentlichung ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der NETGEAR Deutschland GmbH zulässig.

#### Warenzeichen

NETGEAR® ist ein eingetragenes Warenzeichen von NETGEAR, Inc.

Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Andere Marken und Produktnamen sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber. Informationen können ohne Vorankündigung geändert werden.

Alle Rechte vorbehalten

#### Haftungsausschluss

Obwohl bei der Zusammenstellung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen größte Sorgfalt angewandt wurde, übernimmt NETGEAR keine Gewähr für deren Korrektheit, Vollständigkeit, Aktualität und Qualität.

Im Interesse, das Design, die Funktionen und die Zuverlässigkeit zu verbessern, behält sich NETGEAR das Recht vor, die in diesem Dokument beschriebenen Produkte oder Verfahren ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

NETGEAR übernimmt keine Haftung für den Gebrauch oder Einsatz der Produkte, Schaltungsanordnungen, Anwendungen oder Verfahren, die in diesen Unterlagen beschrieben werden.

In keinem Fall kann NETGEAR für etwaige Schäden ideeller oder materieller Art verantwortlich gemacht werden, die durch die Nutzung oder im Zusammenhang mit der Nutzung der hier bereitgestellten Informationen entstehen, seien es direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Sonderschäden einschließlich entgangenen Gewinns, oder Schäden, die aus dem Verlust von Daten entstehen. Dies gilt selbst dann, wenn ich auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

**NETGEAR Deutschland GmbH**

Konrad-Zuse-Platz 1 • 81829 München • GERMANY

Tel.: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 00 • Fax: +49 (0)89 / 9 27 93 - 25 10

<http://www.netgear.de>